

EPSILONNET

GROUP OF COMPANIES

Διαχείριση Υποκαταστημάτων στα Έσοδα - Έξοδα



Το συγκεκριμένο εγχειρίδιο δημιουργήθηκε για να βοηθήσει την κατανόηση της διαδικασίας παρακολούθησης Υποκαταστημάτων στην εφαρμογή extra Λογιστική Διαχείριση.

Παρακάτω προτείνεται μια αλληλουχία ενεργειών την οποία ο χρήστης πρέπει να ακολουθήσει για να αξιοποιήσει τις δυνατότητες της εφαρμογής.

1 Περιεχόμενα


1	Εισαγωγή	4
2	Εξωτερικά Υποκαταστήματα.....	4
3	Ενδοαιτερικά Υποκαταστήματα	7
3.1	Επιλογή Εγκατάστασης.....	10

1 Εισαγωγή

Η παρακολούθηση των εταιρειών - υποκαταστημάτων μέσα από την εφαρμογή Extra Λογιστική Διαχείριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με 2 εναλλακτικούς τρόπους. Η πρώτη δυνατότητα είναι η εισαγωγή και η παρακολούθηση της εταιρείας – υποκατάστημα ως ξεχωριστή εταιρεία, ενώ ο δεύτερος τρόπος είναι η τήρηση μέσω Ενδοεταιρικών Υποκαταστημάτων μέσα στην εταιρεία που αποτελεί το κεντρικό.

2 Εξωτερικά Υποκαταστήματα


Για την εισαγωγή του υποκαταστήματος ως ξεχωριστή εταιρεία θα πρέπει ο χρήστης να δημιουργήσει στην εφαρμογή νέα εταιρεία. Κατά την εισαγωγή των στοιχείων της εταιρείας θα πρέπει να οριστεί ο «Κωδικός Εγκατάστασης ΔΟΥ Μητρώου» της καρτέλας «Μητρώο», Κεντρικό = 0 , 1^ο Υποκατάστημα = 1 , 2^ο Υποκατάστημα = 2 κ.ο.κ, ανάλογα με τον κωδικό που έχει δηλωθεί στην αρμόδια Δ.Ο.Υ.



The image displays two side-by-side screenshots of the 'Μεταβολή Στοιχείων Εταιρείας' (Change Company Data) dialog box. Both screenshots show the 'Κωδικός εγκατάστασης ΔΟΥ (Μητρώου)' field circled in red. In the left screenshot, the value is 0, and in the right screenshot, the value is 1. The dialog box also shows the 'Κ.Α.Δ' table with columns for 'Κωδικός' and 'Περιγραφή'.

Στη συνέχεια, συμπληρώνονται οι παράμετροι λογιστικού σχεδίου στην καρτέλα «Παράμετροι Λ.Σ.» όπως η μορφή του λογιστικού σχεδίου, δηλαδή ίδια ανάλυση, ίδια μήκη βαθμών και ίδιο διαχωριστικό.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Απαραίτητη προϋπόθεση για τη σύνδεση του «Κεντρικού» με το Υποκατάστημα (ξεχωριστή εταιρεία) είναι η παραμετροποίηση του λογιστικού σχεδίου του υποκαταστήματος να συμφωνεί με αυτήν της εταιρείας που έχει ορισθεί ως «Κεντρικό»



Μεταβολή Στοιχείων Εταιρείας

Κωδικός: 30191 Ονομασία: ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Γενικά | Κ.Β.Σ. - Φ.Π.Α | Μητρώο | Παράμετροι

Συζύγου | Λοιπά | Παράμετροι Λ.Σ.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Μην αλλάζετε τις ρυθμίσεις αυτές εάν έχετε ήδη εισάγει λογαριασμούς στο λογιστικό σχέδιο!


Παραμετροποίηση Λογιστικού Σχεδίου Λογιστικής


Αριθμός Βαθμών	Μήκη βαθμών								
3	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Βαθμοί</th> <th>Μήκος Βαθμού</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1ος Βαθμός</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>2ος Βαθμός</td> <td>7</td> </tr> <tr> <td>3ος Βαθμός</td> <td>10</td> </tr> </tbody> </table>	Βαθμοί	Μήκος Βαθμού	1ος Βαθμός	2	2ος Βαθμός	7	3ος Βαθμός	10
Βαθμοί	Μήκος Βαθμού								
1ος Βαθμός	2								
2ος Βαθμός	7								
3ος Βαθμός	10								
Διαχωριστικό: -									


OK Ακύρω

Αφού δημιουργηθεί το υποκατάστημα ως ξεχωριστή εταιρεία με την ίδια ακριβώς παραμετροποίηση όπως του κεντρικού, θα πρέπει να μεταβεί ο χρήστης στο κεντρικό και να το συνδέσει με το υποκατάστημα.


Η σύνδεση γίνεται από την εταιρεία - κεντρικό ως εξής: Επιλέγοντας από το Βασικό μενού Παράμετροι→Εταιρεία→Υποκαταστήματα την επιλογή «Εισαγωγή», εμφανίζεται η λίστα των υποκαταστημάτων που έχουν καταχωρηθεί στην εφαρμογή απ' όπου επιλέγει το υποκατάστημα που επιθυμεί να συνδεθεί με το κεντρικό.


Επιλέγοντας «Υποκαταστήματα» εμφανίζεται ο πίνακας των Υποκαταστημάτων όπου ο χρήστης με το πλήκτρο  επιλέγει το υποκατάστημα που επιθυμεί να συνδέσει από την λίστα επιλογής εταιρειών που εμφανίζεται



Έπειτα με το πλήκτρο  επιλέγει το υποκατάστημα ώστε να ολοκληρωθεί η σύνδεση μεταξύ κεντρικού και υποκαταστήματος.


Επόμενο βήμα είναι η καταχώριση των κινήσεων ξεχωριστά σε κεντρικό και υποκατάστημα και η μεταφορά των εσόδων και των εξόδων του υποκαταστήματος στην εταιρεία - κεντρικό με συγκεντρωτικές εγγραφές, μια για τα έσοδα και μία για τα έξοδα.

Από τον πίνακα «Διαχείριση Εγγραφών» του κεντρικού, επιλέγοντας το πλήκτρο «Από  Υποκατάστημα» εμφανίζεται η παρακάτω μάσκα



Επιλέγει το είδος της εγγραφής που επιθυμεί ο χρήστης να μεταφέρει, δηλαδή τα έσοδα ή τα έξοδα του υποκαταστήματος, ορίζει το χρονικό διάστημα που επιθυμεί να πραγματοποιηθεί η μεταφορά και επιλέγει την εταιρεία - υποκατάστημα από την οποία θα μεταφερθούν οι εγγραφές των εσόδων και των εξόδων στο κεντρικό.

Επιλέγοντας ως είδος «Έσοδο» εμφανίζεται η μάσκα καταχώρησης συγκεντρωτικής εγγραφής εσόδου:



Είδος: 0 Έσοδο 2 Χρέωση 1 Έξοδο 3 Πίστωση

Αντιστροφή Προσέμου ΚΕΠΥΟ

Επιλογή Εγκατάστασης: _____

Λογ. Πελάτη: 30-0000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΝΔΡΚΗΣ

Συναλλασσόμενος (Κωδικός, ΑΦΜ): _____

Παραστατικό: _____ Ημερομηνία: 15/11/2010 Δευ

Απολογία: Συγκεντρωτική Εγγραφή από ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ

Κωδικός	Περιγραφή Λογαριασμού	Είδος	ΦΠΑ%	Κοβ.Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο
70-0056	ΠΩΛΗΣ.ΕΜΠΟΡ.ΕΣΩΤΕΡ.ΧΩΝΔΡΚΑ ΦΠΑ 11%	Έσοδο	11,0%	3.000,00	330,00	3.330,00
Σύνολο				3.000,00	330,00	3.330,00

Εισαγωγή Μεταβολή Διαγραφή Απόρριψη Μητρώο Παγίων Διαχ. Παγ. Εντρ.
Καρτέλλα Λογ. Καρτέλλα Συν. Εκτύπωση


Επαναλήψιμη εισαγωγή (F11)


OK Άκυρο Ορισμός προτύπου (Ctrl + A)


Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται και για τα έξοδα που είναι καταχωρημένα στο υποκατάστημα

3 Ενδοεταιρικά Υποκαταστήματα

Από την επιλογή του βασικού μενού Παράμετροι – Εταιρεία - Υποκαταστήματα εμφανίζεται ο πίνακας Υποκαταστημάτων όπου, εκτός από την καρτέλα «Υποκαταστήματα», δίνεται δυνατότητα να επιλέξει ο χρήστης την παρακολούθηση των υποκαταστημάτων με την τήρηση **Ενδοεταιρικών Υποκαταστημάτων** όπως φαίνεται παρακάτω




Με το πλήκτρο  εμφανίζεται η φόρμα εισαγωγής ενδοεταιρικών υποκαταστημάτων



Στην καρτέλα «Γενικά» συμπληρώνει ο χρήστης τον **Κωδικό** του υποκαταστήματος, ορίζοντας τον κωδικό Εγκατάστασης ΔΟΥ Μητρώου π.χ. 1,2,3 ανάλογα τον αριθμό των Ενδοεταιρικών Υποκαταστημάτων που παρακολουθούνται από τον χρήστη καθώς και τα υπόλοιπα πεδία των στοιχείων του Υποκαταστήματος (Όνομασία, Διεύθυνση κ.τ.λ.).


Η εντολή Ενεργό στην φόρμα δημιουργίας ενδοεταιρικού υποκαταστήματος, παρέχει τη δυνατότητα απόκρυψης των Υποκαταστημάτων τα οποία δεν χρησιμοποιούνται από τον χρήστη χωρίς να απαιτείται η διαγραφή τους.

Εάν δεν έχει επιλεγθεί το πεδίο αυτό, το συγκεκριμένο ενδοεταιρικό Υποκατάστημα θεωρείται «Ανενεργό» και εμφανίζεται με κόκκινη γραμματοσειρά στον πίνακα των Υποκαταστημάτων.



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Αν το συγκεκριμένο ενδοεταιρικό υποκατάστημα χρησιμοποιείται ως Επιλογή Εγκατάστασης στις εγγραφές εσόδων – εξόδων δεν είναι δυνατή η διαγραφή του.


Στη συνέχεια, στην καρτέλα «**Παράμετροι**» δηλώνονται οι ασύνδετοι λογαριασμοί Συναλλασσομένων (πελατών, προμηθευτών), ταμείου καθώς και εισπρακτέων / πληρωτέων αξιογράφων της συγκεκριμένης εταιρείας – υποκαταστήματος, οι οποίοι ενημερώνονται αυτόματα από τα στοιχεία Ασύνδετων Λογαριασμών που έχουν οριστεί κατά την ίδρυση ή την αντιγραφή της συγκεκριμένης εταιρείας όπως φαίνεται παρακάτω




Αξίζει να σημειωθεί ότι ο χρήστης έχει την δυνατότητα να **μεταβάλλει** τους λογαριασμούς αυτούς σύμφωνα με την παρακολούθηση που επιθυμεί για την τήρηση των υποκαταστημάτων.

3.1 Επιλογή Εγκατάστασης

Εφόσον έχει δημιουργηθεί το Ενδοεταιρικό Υποκατάστημα από το μενού «Παράμετροι», κατά την εισαγωγή νέας εγγραφής εσόδων – εξόδων, εμφανίζεται η παρακάτω φόρμα




Στο σημείο αυτό θα πρέπει να επιλέξει ο χρήστης την «Εγκατάσταση» που αφορά η συγκεκριμένη εγγραφή επιλέγοντας αντίστοιχα το Ενδοεταιρικό Υποκατάστημα από την αναδιπλούμενη λίστα που εμφανίζεται στα στοιχεία της εγγραφής



ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στο πεδίο «Επιλογή Εγκατάστασης» της φόρμας εισαγωγής νέας εγγραφής εμφανίζονται **μόνο** τα ενεργά Ενδοεταιρικά Υποκαταστήματα, τα οποία έχουν ενεργοποιημένη την επιλογή Ενεργό .

Με την επιλογή της Εγκατάστασης ενημερώνονται αυτόματα τα στοιχεία της εγγραφής όπως το πεδίο «Λογαριασμός Πελάτη» σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συμπληρωθεί στο συγκεκριμένο Ενδοεταιρικό Υποκατάστημα.



Είδος
 0 Έσοδο 2 Χρέωση Αντιστροφή Προστίμου
 1 Έξοδο 3 Πίστωση ΚΕΠΥΟ

Επιλογή Εγκατάστασης
 0002 | ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2

Λογ. Πελάτη 30-0100 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΛΙΑΝΙΚΗΣ


Συνάλλασσόμενος (Κωδικός, ΑΦΜ)
 Παραστατικό Ημερομηνία 15/11/2010 Δευ
 Απολογία

Κωδικός	Περιγραφή Λογαριασμού	Είδος	ΦΠΑ%	Κοθ.Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο
Σύνολο						0,00 0,00 0,00

Εισαγωγή Μεταβολή Διαγραφή Απόρριψη Μητρώο Παγίων Διασ. Παγ. Ένερ.
 Καρτέλλα Λογ. Καρτέλλα Συν. Εκτύπωση

Επανάληψη εισαγωγή (F11) Ορισμός προτύπου (Ctrl + A)

Ταυτόχρονα αν διαγραφεί η συγκεκριμένη επιλογή Εγκατάστασης, τα στοιχεία του πεδίου «Λογαριασμός Πελάτη» επανακτώνται αυτόματα όπως ήταν πριν πραγματοποιηθεί η επιλογή της Εγκατάστασης.



Είδος
 0 Έσοδο 2 Χρέωση Αντιστροφή Προστίμου
 1 Έξοδο 3 Πίστωση ΚΕΠΥΟ

Επιλογή Εγκατάστασης
 0002 | ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 2
 0003 | ΕΝΔΟΕΤΑΙΡΙΚΟ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 3

Λογ. Πελάτη 30-0000 ΠΕΛΑΤΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΟΛΩΔΡΙΚΗΣ

Συνάλλασσόμενος (Κωδικός, ΑΦΜ)
 Παραστατικό Ημερομηνία 15/11/2010 Δευ
 Απολογία

Κωδικός	Περιγραφή Λογαριασμού	Είδος	ΦΠΑ%	Κοθ.Αξία	ΦΠΑ	Σύνολο
Σύνολο						0,00 0,00 0,00

Εισαγωγή Μεταβολή Διαγραφή Απόρριψη Μητρώο Παγίων Διασ. Παγ. Ένερ.
 Καρτέλλα Λογ. Καρτέλλα Συν. Εκτύπωση

Επανάληψη εισαγωγή (F11) Ορισμός προτύπου (Ctrl + A)